NemoPak SC Palme

contre le charancon du palmier

steinernema carpocapsae

BIOPLANET

Preparation

La lumière du soleil est très néfaste pour les nématodes, traitez de préférence le soir et si possible par temps couvert.

Si vous utilisez un pulvérisateur (surface à traiter importante) équipez-vous d'un masque, de lunettes et de gants de protection. Veillez avant toute chose à ce que les buses mesurent plus de 0,8 mm de diamètre et que la pression n'excède pas 5 bar.

Avant application rincez votre pulvérisateur et retirez tous les filtres à l'intérieur du réservoir et avant les buses. Ajoutez les ¾ du volume d'eau souhaité dans le réservoir du pulvérisateur. Diluez l'intégralité du sachet de nématodes dans un seau d'eau tempérée (entre 14 et 20°C), agitez et laissez reposer pendant 5 min.

Passé ce délai, remuez à nouveau le contenu du seau et versez-le dans le pulvérisateur. Rincez le seau et complétez le volume du pulvérisateur.

Commencez l'application immédiatement après la préparation de la bouillie en veillant continuellement à bien agiter le contenu du pulvérisateur tout au long du traitement. Utilisez la bouillie dans son intégralité. Une fois terminé, rincez le matériel à l'eau claire.

Si vous utilisez un arrosoir (Petite surface à traiter), ajoutez-y les ¾ du volume d'eau souhaité. Diluez l'intégralité du sachet de nématodes dans un seau d'eau tempérée (entre 14 et 20°C), agitez et laissez reposer pendant 5 min.

Passé ce délai, remuez à nouveau le contenu du seau et versez-le dans l'arrosoir. Rincez le seau et complétez le volume. Commencez l'application immédiatement après la préparation de la bouillie en veillant continuellement à bien agiter le contenu de l'arrosoir tout au long du traitement. Une fois terminé, rincez le matériel à l'eau claire.











Contre le Charancon du Palmier

Le dosage est de 10 millions de nématodes dans 5 à 10 litres d'eau par palmier. Une boite de 50 millions de nématodes permet donc le traitement de 1 à 5 palmiers et une boite de 250 millions de nématodes permet de traiter de 15 à 25 palmiers. Le conditionnement entier doit être utilisé en une seule fois.

L'application doit être renouvelée tous les 21 jours pendant la période de vol des insectes, en évitant des conditions trop sèches et chaudes pour assurer la survie des nématodes. Préférentiellement, le produit doit être appliqué le matin ou le soir, en dehors des heures ensoleillées, lorsque les températures sont comprises entre 15°C et 30°C.
Ils doivent être appliqués uniformément sur la couronne du palmier et sur le premier mètre du haut du stipe (tronc).

Les nématodes ont une durée de vie de 6 semaines. Ils doivent être conservé au réfrigérateur (entre +4°C et +10°C) jusqu'à la date de péremption indiquée sur le sachet interne.

NEMO PAK SC PALME
Steinernema carpocapsae

Bioplanet
www.bioplanet.eu info@bioplanet.eu