ATTENTION

Le produit ne doit pas être appliqué en mélange avec des produits phytopharmaceutiques ou des engrais.

La température du support doit être d'au moins 13-15 ° C et pas plus de 30 ° C (opt. 18-22 ° C).



Appliquer pendant les heures ou les jours avec moins de soleil, car le rayonnement UV endommage les nématodes. Les jours nuageux avec humidité seront préférables.

Retirez tous les filtres et utilisez des buses d'au moins 0,8-1 mm.

Répartir la suspension à pression modérée (max 4 atm), pour éviter d'endommager les nématodes.



Le contenu de chaque paquet doit être utilisé en une seule fois. Le produit doit être distribué immédiatement après la préparation de la suspension.

Dose indicative : 200-500.000 nématodes par m²
Pack de 50 millions pour 100-250 m²
Pack de 500 millions pour 1.000-3.000 m²

Conservez l'emballage intact dans un endroit sombre et frais/réfrigérateur (4-10 ° C).
Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
Consultez nos techniciens pour toute information complémentaire.

BIOPLANET
insectes utiles

info@bioplanet.fr
www.bioplanet.eu

NEMOPAK

INSTRUCTIONS

Lors de l'application des nématodes, le sol doit être humide pour permettre la mobilité des nématodes.

Versez le contenu du sac (poudre) dans un seau contenant 10-20 litres d'eau à température ambiante (15-20 ° C).



Remuer pendant quelques minutes, afin que les nématodes soient dispersés dans le liquide et hydratés.



Transférer dans le récipient avec le volume d'eau requis pour l'application, toujours sans utiliser d'eau trop froide. L'eau n'est que le moyen de bien répartir les EPN, son volume peut donc varier dans chaque cas. À titre indicatif, environ 60 à 80 litres d'eau sont nécessaires pour le colis de 50 millions d'EPN et 300 à 400 litres pour le colis de 500 millions.

Répartir la suspension à une pression modérée (max 4 atm) sur la surface du sol ou du substrat, en concentrant l'application là où le ravageur doit être localisé. Évitez de heurter la partie aérienne des plantes pour ne pas disperser le produit.



Remuer également pendant l'application pour éviter que les nématodes ne se déposent sur le fond.



Après le traitement, irriguer pour favoriser la pénétration des nématodes dans le sol, afin qu'ils s'enfoncent près des racines, et qu'ils ne restent pas en surface.



Assurer une bonne humidité également pendant le mois suivant, avec des arrosages fréquents mais sans lavage.